



# Guide de déplacement de WorldShip

Votre guide facile à utiliser pour le  
déplacement du logiciel WorldShip®  
vers un autre PC

**WorldShip®**  
Logiciel d'expédition





## Table des matières

### Guide pour déplacer le logiciel d'expédition WorldShip vers un autre PC

Démarrez l'installation .....	2
Mettez à niveau votre système d'exploitation et installez le logiciel d'expédition WorldShip.....	4
Déterminez vos noms DSN ODBC d'importation/d'exportation.....	6
Sélectionnez le type d'installation et recréez les DSN ODBC.....	7

### Quand utiliser ce guide

- Mise à niveau de votre PC d'un système d'exploitation à un autre
- Déplacement de WorldShip d'un PC vers un autre

**Remarque :** Le type d'installation doit rester le même sur le système mis à niveau ou le nouveau PC (par exemple, poste de travail unique vers poste de travail unique ou administrateur vers administrateur, etc.). Veuillez noter que ces instructions ne concernent que vos données WorldShip. Consultez Microsoft® pour savoir comment sauvegarder des données et des programmes sur votre PC non associés à WorldShip.

## Démarrez l'installation

### Étape 1 : Exécutez WorldShip End of Day pour les données en attente avant de sauvegarder vos données WorldShip

### Étape 2 : Déterminez vos noms DSN ODBC d'importation/d'exportation

Si vous effectuez une importation/exportation dans WorldShip, allez à l'**Étape 6 : Déterminez vos noms DSN ODBC d'importation/d'exportation**. Sinon, passez à l'**Étape 3 : Sauvegardez les données WorldShip avec l'utilitaire de prise en charge de WorldShip**.


### Étape 3 : Sauvegardez les données WorldShip avec l'utilitaire de prise en charge de WorldShip

1. Cliquez sur le menu Start (Démarrer).
2. Pour ouvrir l'utilitaire de prise en charge, **choisissez** Programs ou All Programs > UPS > WorldShip Support Utility (Programmes ou Tous les programmes > UPS > Utilitaire de prise en charge de WorldShip). Ou tapez « UPS WorldShip Support Utility » dans la barre de recherche.

**Remarque :** Si vous utilisez Windows 7, faites **un clic droit sur WorldShip Support Utility** et sélectionnez Run As Administrator (Exécuter en tant qu'administrateur).

3. Si vous connaissez déjà votre type d'installation (autonome/unique ou administrateur LAN), ignorez cette étape. Sinon, allez à l'**Étape 7 : Déterminez votre type d'installation**. N'oubliez pas que le type d'installation doit rester le même sur le système mis à niveau ou le nouveau PC (poste de travail unique vers poste de travail unique ou administrateur vers administrateur, etc.).
4. Sur l'écran principal de l'utilitaire de prise en charge, **double-cliquez sur Data Maintenance (Gestion des données)**.
5. Sur l'écran Data Maintenance (Gestion des données), **cliquez sur Backup (Sauvegarder)** pour sauvegarder la base de données WorldShip. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder l'UPS NRFRVIDB. Cette action est facultative.

**Remarque :** Si vous recevez un message selon lequel des utilisateurs sont connectés à la base de données, **cliquez sur le bouton OK** et **cliquez sur Backup (Sauvegarder)** à nouveau.



(Suite à la page suivante)





## Démarrez l'installation *(Suite)*

6. Lorsque la sauvegarde a été effectuée, l'utilitaire de prise en charge vous informera de l'emplacement de votre sauvegarde. **Il est important de le noter.**
7. **Cliquez sur OK.**
8. **Quittez** l'utilitaire de prise en charge.
9. Accédez à l'emplacement de la sauvegarde de la base de données indiqué ci-dessus à l'aide de My Computer ou de Microsoft® Windows Explorer®. **Copiez le dossier** sur un lecteur réseau ou un lecteur externe.
 

**Remarque :** *Veillez ne pas copier de dossiers sur un lecteur local du PC. Pendant la mise à niveau du système d'exploitation, les fichiers et dossiers du PC local seront supprimés.*
10. Accédez au dossier d'installation de WorldShip à l'aide de My Computer ou de Microsoft Windows Explorer. **Exemple :** C:\UPS\WSTD. **Copiez** les dossiers suivants et tout le contenu sur un lecteur réseau ou sur un lecteur externe :
  - a. \UPS\WSTD\Archive
  - b. \UPS\WSTD\Backup
  - c. \UPS\WSTD\ImpExp

**Remarque :** *S'il s'agit d'un poste de travail Admin, le dossier \UPS\WSTD\ImpExp se trouve dans le dossier Admin partagé.*
11. Cette procédure n'a enregistré que vos données WorldShip. Veuillez consulter Microsoft pour savoir comment sauvegarder d'autres programmes et données. Une fois votre système d'exploitation mis à niveau, vous pouvez passer à l'**Étape 5 : Installez WorldShip sur le nouveau système d'exploitation ou le nouveau PC.**





## Mettez à niveau votre système d'exploitation et installez le logiciel d'expédition WorldShip

### Étape 4 : Mettez à niveau votre système d'exploitation.

Reportez-vous à ces instructions pour savoir comment :

- Sauvegarder les données et les programmes non associés à WorldShip.
- Mettre à niveau votre système d'exploitation.

### Étape 5 : Installez WorldShip sur le nouveau système d'exploitation ou le nouveau PC

1. **Installez WorldShip** sur le nouveau système. Faites attention de choisir le même type d'installation WorldShip que celui d'origine, par exemple, LAN Admin ou unique.
2. Lorsque le système redémarre, WorldShip démarre et poursuit l'installation.
3. **Configurez les communications** mais **ANNULEZ le démarrage de WorldShip** lorsque vous arrivez au processus d'inscription. Vous restaurerez votre base de données sauvegardée (ce qui rend cette étape inutile). **Cliquez sur OK** pour confirmer que vous souhaitez quitter le processus d'inscription.
4. **Copiez** le dossier de sauvegarde de la base de données sur le système, comme indiqué à l'**Étape 3 : Sauvegardez les données WorldShip avec l'utilitaire de prise en charge de WorldShip**.
5. **Restaurer** les dossiers suivants dans la même structure de répertoires sur le système WorldShip nouvellement installé.
  - a. \UPS\WSTD\Archive
  - b. \UPS\WSTD\Backup
  - c. \UPS\WSTD\ImpExp
6. **Ouvrez** l'utilitaire de prise en charge.
7. Sur l'écran principal de l'utilitaire de prise en charge, **double-cliquez sur Data Maintenance (Gestion des données)**.
8. Sur l'écran Data Maintenance (Gestion des données), **cliquez sur Restore (Restaurer)** et accédez au fichier de base de données qui a été créé précédemment sur l'ancien système et copié sur le nouveau système.

**Remarque :** Si vous recevez un message selon lequel des utilisateurs sont connectés à la base de données, **cliquez sur le bouton OK** et **cliquez sur Restore (Restaurer)** à nouveau.


(Suite à la page suivante)



## Mettez à niveau votre système d'exploitation et installez le logiciel d'expédition WorldShip (Suite)

9. Mettez en surbrillance le fichier approprié dans la fenêtre Available Backups (Sauvegardes disponibles) et **cliquez sur Restore (Restaurer)**.
10. **Cliquez sur Yes (Oui)** pour restaurer tous les fichiers du répertoire.
11. **Cliquez sur OK** sur l'écran indiquant que vos fichiers de sauvegarde ont été restaurés.
12. **Quittez** l'utilitaire de prise en charge.
13. Si vous effectuez une importation/exportation dans WorldShip, allez à **Étape 8 : Recréez les DSN ODBC**. Si vous ne le faites pas, passez à l'étape suivante.
14. **Lancez** WorldShip. Si l'écran d'inscription apparaît pendant le démarrage de WorldShip, **cliquez sur Finish (Terminer)** pour terminer le processus d'inscription.
15. **Réinstallez** les pilotes d'imprimante. Les pilotes d'imprimante thermique doivent être installés via WorldShip.

Vous avez terminé l'installation de WorldShip.



## Déterminez de vos noms DSN ODBC d'importation/d'exportation



### Étape 6 : Déterminez vos noms DSN ODBC d'importation/d'exportation

Si vous effectuez une importation/exportation au sein de WorldShip, vous aurez besoin des noms DSN ODBC d'importation/exportation pour qu'ils puissent être recréés sur le système mis à niveau ou le nouveau système. Suivez ces étapes pour rechercher les noms DSN ODBC d'importation/exportation.

1. Lancez WorldShip.
2. Sélectionnez **Import/Export Data (Importer/Exporter des données)** dans la barre d'outils.
3. Choisissez **Create/Edit Map (Créer/Modifier une carte)**.
4. Notez les noms et l'orthographe exacte de chaque entrée affichée sous la colonne « ODBC DSN/Location » (DSN ODBC/Emplacement).

**Remarque :** Pour continuer à utiliser la fonctionnalité d'importation/exportation de WorldShip sur le nouveau PC, vous devrez configurer les mêmes DSN ODBC exactement comme vous les aviez configurés sur l'ancien PC.

5. Fermez WorldShip.
6. Retournez à l'**Étape 3 : Sauvegardez les données WorldShip avec l'utilitaire de prise en charge de WorldShip.**






## Sélectionnez le type d'installation et recréez les DSN ODBC

### Étape 7 : Déterminez votre type d'installation

Pour déterminer votre type d'installation, choisissez View > WorldShip Information (Afficher > Informations WorldShip) sur l'écran principal de l'utilitaire de prise en charge.

1. Votre type d'installation est affiché sous la case Shipper (Expéditeur) sur le côté gauche de l'écran.
2. Notez votre type d'installation.  
**Remarque :** Ces procédures ne peuvent être utilisées que lorsque le type d'installation sera le même sur le nouveau PC ou celui mis à niveau.
3. Cliquez sur **Exit (Quitter)** pour revenir à l'écran principal de l'utilitaire de prise en charge.
4. Retournez à l'**Étape 3 : Sauvegardez les données WorldShip avec l'utilitaire de prise en charge de WorldShip.**



### Étape 8 : Recréez les DSN ODBC

Si vous effectuez une importation/exportation au sein de WorldShip, vous devez recréer les DSN ODBC.

1. Pour lancer l'administrateur ODBC sur un système 32 bits :
  - a. Cliquez sur **Start** > Control Panel > Administrative Tools > Data Sources (ODBC) (Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration > Sources de données [ODBC])
2. Pour lancer l'administrateur ODBC sur un système 64 bits :
  - a. Sur My Computer, choisissez **Local Disk (C:) (Disque local [C:])**
  - b. Accédez à Windows > SysWOW64
  - c. **Sélectionnez** « odbcad64.exe » pour lancer l'administrateur ODBC
3. Créez des DSN ODBC avec les informations de l'**Étape 6 : Déterminez vos noms DSN ODBC d'importation/ d'exportation.** N'oubliez pas que les noms DSN ODBC doivent être exactement les mêmes que sur l'ancien ordinateur (remarque : ils sont sensibles à la casse).
4. Retournez à l'**Étape 5 : Installez WorldShip sur le nouveau système d'exploitation ou le nouveau PC.**



[ups.com](https://www.ups.com)

---

© 2021 United Parcel Service of America, Inc. UPS, le logo UPS et la couleur marron sont des marques de commerce de United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés. 11/21